


Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1

Tento návod popisuje nastavení Internet Exploreru 10/11, který se spouští z plochy Windows 8/8.1. Návod **nepopisuje** nastavení Internet Explorer 10/11 spouštěného z prostředí Windows 8/8.1 Metro.


Z prostředí Windows 8/8.1 Metro (dlaždice) se přepněte na Plochu




Klikněte na ikonu internetového prohlížeče Internet Explorer vlevo dole




Zapněte Internet Explorer 10/11 - vpravo nahoře klikněte na Nástroje - zvolte Možnosti Internetu.




Zvolte Zabezpečení – Důvěryhodné servery – Změňte „Úroveň zabezpečení této zóny“ na Nízké. Klikněte na Použít. Poté zvolte Weby.



Napište adresu obchodního systému <https://portal.ote-cr.cz> kliknutím na tlačítko Přidat, přidáte stránku do důvěryhodných.



Záložka Osobní Údaje - Nastavení



Napište adresu obchodního systému <https://portal.ote-cr.cz> kliknutím na tlačítko Přidat povolíte pop up okna pouze pro obchodní portál. Povolení pop up je důležité.

Nastavení blokování automaticky otevíraných oken

Výjimky



Automaticky otevíraná okna jsou aktuálně blokována. Automaticky otevíraná okna z konkrétních webů můžete povolit přidáním daných webů do následujícího seznamu.

Adresa webu, který má být povolen:

https://portal.ote-cr.cz

Přidat

Povolené weby:

https://portal.ote-cr.cz

Odebrat

Odebrat vše...

Oznamování a úroveň blokování:

☒ Při blokování automaticky otevíraného okna přehrát zvuk

☒ Při blokování automaticky otevíraného okna zobrazit oznamovací pruh

Úroveň blokování:

Střední: Blokovat většinu


[Další informace o blokování automaticky otevíraných oken](#)

Zavřít

Zvolte Upřesnit.


Pro stahování pdf dokladu o výplatě podpory je nutné zkontrolovat následující nastavení. Volba „Neukládat šifrované stránky na disk“ nesmí být zaškrtnuta.

Poté zkontrolujte, jestli máte zaškrtnuté pouze protokoly TLS 1.0, TLS 1.1 a TLS 1.2.




Instalace certifikátu s privátním klíčem

Zkontrolujte přítomnost vašeho privátního klíče v záložce Obsah – Certifikáty.



Pohled na správně nainstalované certifikáty s privátním klíčem PostSignum a I.CA



Pokud certifikát nemáte nainstalovaný, postupujte dle následujících kroků. Klikněte na Importovat.

Certifikáty

Zamýšlený účel: <Vše>

Osobní

Ostatní uživatelé

Zprostředkující certifikační autority

Důvěryhodné kořenové ce

Vystaveno pro	Vystavitel	Datum uk...	Popisný název
---------------	------------	-------------	---------------

Importovat...

Exportovat...

Odebrat

Upřesnit

Zamýšlené účely certifikátu

Zobrazit

Další informace o [certifikátech](#)

Zavřít

Další

Průvodce importem certifikátu

Vítá vás Průvodce importem certifikátu.

Průvodce vám pomůže kopírovat certifikáty, seznamy důvěryhodných certifikátů a seznamy odvolaných certifikátů z disku do úložiště certifikátů.


Certifikát vydaný certifikační autoritou potvrzuje vaši totožnost a obsahuje informace nezbytné k ochraně dat nebo k vytvoření zabezpečených síťových připojení. Úložiště certifikátů je systémová oblast, v níž jsou certifikáty uloženy.

Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.


Další

Storno

Zvolte procházet. Vpravo dole vyberte „Výměna osobních informací (*.pfx, *.p12)“. Zvolte certifikát. Dejte Otevřít a poté klikněte na další.



- 1 Vpravo dole vyberte volbu „Výměna osobních informací (*.pfx, *.p12)“
- 2 V levé části klikněte na Počítač
- 3 Do vyhledávacího pole napište *.pfx a zmáčkněte klávesu Enter. Chvíli počkejte, než se prohledá celý Váš počítač a budou nalezeny certifikáty s privátním klíčem. V našem případě byl certifikát uložen na ploše
- 4 Klikněte/vyberte Váš certifikát
- 5 Klikněte na Otevřít



Zadejte Heslo a Zaškrtněte volbu jako exportovatelný - Další



Průvodce importem certifikátu

Ochrana privátního klíče

Z důvodu zajištění zabezpečení byl privátní klíč chráněn heslem.

Zadejte heslo k privátnímu klíči.

Heslo:

••••

☐ Zobrazit heslo

Možnosti importu:

☐ Povolit silnou ochranu privátního klíče (pokud zvolíte tuto možnost, budete vždy při použití privátního klíče aplikací vyzváni k potvrzení akce)

☒ Označit tento klíč jako exportovatelný (později bude možné klíč zálohovat či přenést)

☒ Zahrnout všechny rozšířené vlastnosti

Další informace o [ochraně privátních klíčů](#)

Další

Storno

Další



Průvodce importem certifikátu

Úložiště certifikátů

Úložiště certifikátů jsou oblasti systému, kde jsou uloženy certifikáty.

Systém Windows může automaticky vybrat úložiště certifikátů, nebo můžete zadat umístění certifikátu.

☐ Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu

☒ Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti

Úložiště certifikátů:

Osobní

Procházet...

Další informace o [úložištích certifikátů](#)

Další

Storno

9

Dokončit

Dokončení Průvodce importem certifikátu

Certifikát bude nainportován po kliknutí na tlačítko Dokončit.


Zadali jste následující nastavení:

Úložiště certifikátů vybrané uživatelem	Osobní
Obsah	PFX
Název souboru	C:\Users\Uzivatel\Desktop\PostSignum_Raska.p


Dokončit

Storno

Import proběhl úspěšně



Pohled na správně nainstalované certifikáty s privátním klíčem PostSignum a I.CA



Automatická instalace podpisové komponenty

Nyní máme nastavený prohlížeč Internet Explorer 10/11 pro přístup do obchodního systému OTE. Na stránkách veřejného webu OTE <http://www.ote-cr.cz/poze/technicka-podpora/nastaveni-stanice> si zkontrolujte nastavení stanice.

Windows 8/8.1 není momentálně certifikovaný operační systém pro přístup do obchodního systému CS OTE. Certifikace se připravuje s ohledem na vydání verze Windows 8.1. Tento návod popisuje kroky, pomocí kterých je obchodní systém CS OTE dostupný pod Windows 8/8.1.

Chybí nainstalovat podpisovou komponentu, která je nezbytná pro zasílání dat. Pro její nainstalování je potřeba mít .NET Framework. Jeho instalaci spustíte kliknutím na tlačítko Podepsat.

Nastavení stanice

Červené označené položky znamenají nepodporovanou, případně chybějící, verzi či konfiguraci.


Stisknutím tlačítka „Export konfigurace stanice“ uložíte konfiguraci stanice do textového souboru. Tento log soubor pošlete na mail POZE@ote-cr.cz v případě potíží s fungováním obchodního portálu OTE. Prosím, spolu s log souborem pošlete vždy i popis problému fungováním obchodního portálu OTE spolu s printscreeny.

Export konfigurace stanice


Nastavení stanice		
Operační systém	Windows (Windows RT)	Nepodporováno
Bitová verze OS	32bit	OK
Prohlížeč	Explorer	OK
Verze prohlížeče	9	OK
Plná verze prohlížeče	10.0.9200.0	OK
Bitová verze prohlížeče	32bit	OK
.NET verze	.NET4.0E; .NET4.0C;	Nepodporováno
Podpisová komponenta		Není instalováno

Podpisová komponenta	
Podpisový certifikát	
Výsledek podpisu	null
	Kliknutím na tlačítko „Podepsat“ je možné vyzkoušet podepsání dat a ověření správnosti certifikátu.
	Podepsat

Dejte OK.




Vyskočí dialog. Dejte Spustit.




64bitový prohlížeč Internet Explorer 10/11 je dostupný pouze z Metro (dlaždice) prostředí, které není podporováno

Vyskočí okno s informací, že je potřeba nainstalovat .NET Framework 3.0.


Dejte Yes.




Dejte Spustit.



Zvolte Stáhnout a instalovat tuto funkci.



Po instalaci. Dejte Zavřít. Poté restartujte počítač.



Zavřete všechny okna Internet Exploreru.

Nyní máme nainstalovaný .NET Framework a potřebujeme nainstalovat podpisovou komponentu. Na stránce Nastavení stanice <http://www.ote-cr.cz/poze/technicka-podpora/nastaveni-stanice> klikněte na ikonu Podepsat.

Nastavení stanice

Červené označené položky znamenají nepodporovanou, případně chybějící, verzi či konfiguraci.


Stisknutím tlačítka „Export konfigurace stanice“ uložíte konfiguraci stanice do textového souboru. Tento log soubor pošlete na mail POZE@ote-cr.cz v případě potíží s fungováním obchodního portálu OTE. Prosím, spolu s log souborem pošlete vždy i popis problému fungováním obchodního portálu OTE spolu s printscreeny.

Export konfigurace stanice

Nastavení stanice		
Operační systém	Windows (Windows RT)	Nepodporováno
Bitová verze OS	32bit	OK
Prohlížeč	Explorer	OK
Verze prohlížeče	9	OK
Plná verze prohlížeče	10.0.9200.0	OK
Bitová verze prohlížeče	32bit	OK
.NET verze	.NET4.0E; .NET4.0C; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729	OK
Podpisová komponenta		Není instalováno

Podpisová komponenta	
Podpisový certifikát	
Výsledek podpisu	
Kliknutím na tlačítko „Podepsat“ je možné vyzkoušet podepsání dat a ověření správnosti certifikátu.	
Podepsat	


Dejte OK.




Vyskočí dialog. Dejte Spustit.




Dejte Next.




Dejte Next.




Dejte Next.



Zvolte Close.



Nyní zmáčkněte klávesu F5 pro načtení změny v prohlížeči. Vyskočí dialog. Klikněte na šipku a poté zvolte Povolit na všech webech. Tímto krokem povolíte používání podpisové komponenty.



Nyní máme Internet Explorer nastavený jak pro přístup, tak i pro zasílání dat.

V tomto okamžiku doporučujeme na stránkách veřejného webu OTE vyzkoušet fungování podepisování dat. Klikněte na tlačítko Podepsat.

Nastavení stanice

Červené označené položky znamenají nepodporovanou, případně chybějící, verzi či konfiguraci.


Stisknutím tlačítka „Export konfigurace stanice“ uložíte konfiguraci stanice do textového souboru. Tento log soubor pošlete na mail POZE@ote-cr.cz v případě potíží s fungováním obchodního portálu OTE. Prosím, spolu s log souborem posílejte vždy i popis problému fungováním obchodního portálu OTE spolu s printscreeny.

Export konfigurace stanice

Nastavení stanice		
Operační systém	Windows (Windows RT)	Nepodporováno
Bitová verze OS	32bit	OK
Prohlížeč	Explorer	OK
Verze prohlížeče	9	OK
Plná verze prohlížeče	10.0.9200.0	OK
Bitová verze prohlížeče	32bit	OK
.NET verze	.NET4.0E; .NET4.0C; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729	OK
Podpisová komponenta	Logica PKI .NET 32bit	OK

Podpisová komponenta	
Podpisový certifikát	
Výsledek podpisu	
Kliknutím na tlačítko „Podepsat“ je možné vyzkoušet podepsání dat a ověření správnosti certifikátu.	
Podepsat	

Vyberte Váš certifikát a klikněte na OK.



Na níže uvedeném obrázku vidíte úspěšný test podepsání dat Vaším certifikátem.

Nastavení stanice

Červené označené položky znamenají nepodporovanou, případně chybějící, verzi či konfiguraci.

Stisknutím tlačítka „Export konfigurace stanice“ uložíte konfiguraci stanice do textového souboru. Tento log soubor pošlete na mail POZE@ote-cr.cz v případě potíží s fungováním obchodního portálu OTE. Prosím, spolu s log souborem pošlete vždy i popis problému fungováním obchodního portálu OTE spolu s printscreeny.

Export konfigurace stanice

Nastavení stanice		
Operační systém	Windows (Windows RT)	Nepodporováno
Bitová verze OS	32bit	OK
Prohlížeč	Explorer	OK
Verze prohlížeče	9	OK
Plná verze prohlížeče	10.0.9200.0	OK
Bitová verze prohlížeče	32bit	OK
.NET verze	.NET4.0E; .NET4.0C; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729	OK
Podpisová komponenta	Logica PKI .NET 32bit	OK


Podpisová komponenta	
Podpisový certifikát	- Subject: C=CZ, O=OTE, a.s. [0], CN=Rostislav Buchta/serialNumber= - Not before: Apr 15 10:56:11 2013 GMT - Not after : Apr 15 10:56:11 2014 GMT - Serial number: - Issuer: C=CZ, O=, CN=PostSignum Public CA 2
Výsledek podpisu	OK

Kliknutím na tlačítko „Podepsat“ je možné vyzkoušet podepsání dat a ověření správnosti certifikátu.

Podepsat

Přihlášení do obchodního portálu CS OTE

Přihlaste do obchodního systému CS OTE <https://portal.ote-cr.cz/>.
Vyberte Váš certifikát a dejte klikněte na OK.



Jste přihlášení v obchodním systému CS OTE



Novinky vývěska

- DENNÍ TRH**
Otevřený obchodní den: 16.02.2013
14:00:00 CET Zavřeno
- VNITRODENNÍ TRH - Hodina17**
15:00:00 CET Otevřeno
- EVIDENCE REALIZAČNÍCH DIAGRAMŮ - Opravná seance DD**
Otevřený obchodní den: 16.02.2013
14:15:00 CET Výsledky
- BLOKOVÝ TRH - DB130218**
20:00:00 CET Otevřeno
- BLOKOVÝ TRH - DB130217**
20:00:00 CET Otevřeno
- BLOKOVÝ TRH - DB130219**
20:00:00 CET Otevřeno