

CS OTE

Dokumentace pro externí uživatele



Nastavení lokálního úložiště certifikátů v MacOS


Pro správnou funkčnost lokálního úložiště je nezbytné vytvořit zálohu privátní části elektronického podpisu, tj. soubor s koncovkou *.p12 nebo *.pfx. Soubor je možné exportovat z počítače, ve kterém je certifikát již nainstalovaný. Pro vytvoření zálohy privátní části certifikátu Vám doporučujeme využít postup uvedený níže.

Upozorňujeme, že tento manuál je univerzální pro všechny podporované verze operačního systému MacOS a je možné, že se bude v některých instruktážních snímcích lišit oproti vašemu zařízení. Manuál byl vytvořen na poslední verzi operačního systému MacOS nicméně postup je obdobný jako u starších verzí.

Export privátní části certifikátu v systému MacOS

Aby bylo možné používat lokální úložiště, je nezbytné vytvořit zálohu privátní části elektronického podpisu, tj. soubor s koncovou *.pfx, nebo *.p12. Soubor je možné vyexportovat z počítače, ve kterém je certifikát již nainstalovaný. Pro vytvoření zálohy privátní části certifikátu použijte aplikaci klíčenka.


Stiskněte klávesu **command** (⌘) + **mezerník** a napište „klíčenka“ (**keychain access**) a potvrďte enterem.




Otevře se okno pro potvrzení otevření aplikace klíčenka namísto aplikace hesel, potvrďte, že chcete otevřít klíčenku – aplikace hesla neumožňuje správu certifikátů.




Otevře se dialogové okno pro zadání hesla od vašeho uživatelského účtu. Heslo napište a potvrďte. Otevře se vám aplikace klíčenka. Zde v levém menu vyberte sekci **přihlášení (login)** a v horní liště **Moje certifikáty (My certificates)** Zde uvidíte vaše nainstalované certifikáty



Pravým tlačítkem klikněte na certifikát, který chcete exportovat a vyberte možnost **Exportovat „X“ (Export “X”)**



Otevře se vám okno s pojmenováním souboru, jeho umístěním a formátem souboru. Vyberte si název a umístění a vyberte formát **Personal Information Exchange (.p12)**. Poté klikněte na tlačítko **Uložit (Save)**



Budete vyzváni k vytvoření hesla k certifikátu, vyberte **Silné heslo** a potvrďte. Poté budete vyzváni k zadání hesla k vašemu uživatelskému účtu, to zadejte a potvrďte. Váš certifikát bude exportován. Vyexportovaný certifikát si zazálohujte pro případ nutnosti resetu prohlížeče, či přechodu na jiný prohlížeč.



Nastavení lokálního úložiště certifikátů

Lokální úložiště prohlížeče umožňuje uchovávat certifikáty pro podepisování dat. Je vždy chráněno heslem. Pokud dojde k resetu stávajícího hesla, smaže se z lokálního úložiště dohraný certifikát. Je tedy nutné držet si zálohu exportovaného certifikátu pro dohrání. Do lokálního úložiště certifikátů je třeba naimportovat exportovaný certifikát obašující jeho privátní část, tak, jak jsme si ukázali výše (soubor ve formátu *.p12, nebo *.pfx). Privátní klíč je uložen pouze ve vašem prohlížeči a nikdo jiný k němu nemá přístup. Import je třeba provést po každé obnově certifikátu.

Nyní máte certifikát připravený k nahrání do portálu CS OTE. Otevřte si ho v prohlížeči na adrese: <https://portal.ote-cr.cz/>. Otevře se vám stránka s přihlášením. Klikněte na **Registrace certifikátu**.

Přihlášení


Vítejte ve webovém portálu
CS OTE

Přihlásit se

Nastavení certifikátů

[Registrace certifikátu](#) | [Registrace POZE výrobce](#)

Otevře se vám okno k registraci, zde klikněte na **Nastavení certifikátů**.



Zde, v sekci **Certifikáty v lokálním úložišti** si vytvořte heslo pro přístup k certifikátům uloženým v lokálním úložišti prohlížeče (heslo pro přístup do CS OTE) a klikněte na **uložit**.

← Nastavení certifikátů

Manuál pro přístup k systému

Nativní podpisová PKI komponenta

Certifikáty v lokálním úložišti

Pro práci s certifikáty v lokálním úložišti je nutné mít nastavené heslo.

Přejete si je nyní nastavit?

* Nové heslo

Heslo musí obsahovat minimálně 4 znaky, doporučeno 6.

* Potvrdit nové heslo

Uložit

Měli byste vidět hlášku, že je lokální úložiště aktivní. Poté klikněte na tlačítko **Přidat certifikát**.

← Nastavení certifikátů

Manuál pro přístup k systému

Nativní podpisová PKI komponenta

Certifikáty v lokálním úložišti **Aktivní**

Certifikáty v lokálním úložišti

Změnit heslo do lokálního úložiště

Deaktivovat lokální úložiště

✓ Lokální úložiště je aktivní.

Stávající certifikáty v lokálním úložišti

Primární certifikát	DN	Certifikační autorita	Seriové číslo
V lokálním úložišti zatím nenevidujeme žádné certifikáty, přejete si je přidat?			

+ Přidat certifikát

Otevře se vám okno pro nahrání vyexportovaného certifikátu. Zde vyberte soubor, který jste vyexportovali v předchozích krocích a heslo, které jsme certifikátu nastavili při exportu. Potvrďte stisknutím tlačítka **Importovat**.

Přidat certifikát

Přetáhněte soubor sem

nebo

Vyberte soubor

exported-fc.p12

Heslo k privátnímu klíči osobního certifikátu

.....

Privátní část není odesílána na server. Je uložena lokálně v adresáři prohlížeče. Zabezpečena v podobě PKCS#12 souboru.

Zpět

Importovat

Nyní by jste měli vidět certifikát úspěšně importovaný do portálu CS OTE. Klikněte na šipku zpět pro návrat na přihlašovací formulář.

Nastavení certifikátů

Manuál pro přístup k systému

Nativní podpisová PKI komponenta

Certifikáty v lokálním úložišti

Aktivní

Certifikáty v lokálním úložišti

Změnit heslo do lokálního úložiště

Deaktivovat lokální úložiště

Lokální úložiště je aktivní.

Stávající certifikáty v lokálním úložišti

+ Přidat certifikát

Primární certifikát	DN	Certifikační autorita	Seriové číslo
☒	C=CZ, NTRCZ-	C=CZ, NTRCZ-47114983, O=Česká pošta, s.p., CN=PostSignum Qualified CA 4	

Celkem 1 záznamů

<

1

>

Přejít na stránku

6

Na přihlašovací obrazovce po kliknutí na **Přihlásit se** se vám otevře okno pro zadání hesla od lokálního úložiště certifikátů a výběr certifikátu. Kliknutím na tlačítko **Podepsat** se přihlásíte.

Přihlášení

Přihlášení

⚠ Elektronickým podpisem tohoto textu se přihlašuji k zabezpečenému portálu OTE, a.s.

Certifikát

Imported Private Key | Platnost do: 03.08.2028 |

> Zobrazit certifikát

Zpět

Podepsat