



Nastavení prohlížeče Internet Explorer 9 ve Windows Vista


Zapněte Internet Explorer 9 - vpravo nahoře klikněte na Nástroje - zvolte Možnosti Internetu.




Zvolte Zabezpečení – Důvěryhodné servery – Změňte „Úroveň zabezpečení této zóny“ na Nízké. Klikněte na Použít. Poté zvolte Weby.




Napište adresu obchodního systému <https://portal.ote-cr.cz> kliknutím na tlačítko Přidat, přidáte stránku do důvěryhodných.



Záložka Osobní Údaje - Nastavení



Napište adresu obchodního systému <https://portal.ote-cr.cz/> kliknutím na tlačítko Přidat povolíte pop up okna pouze pro obchodní portál. Povolení pop up je důležité.



Nastavení blokování automaticky otevíraných oken

Výjimky

Automaticky otevíraná okna jsou aktuálně blokována. Automaticky otevíraná okna z konkrétních webů můžete povolit přidáním daných webů do následujícího seznamu.

Adresa webu, který má být povolen:

Povolené weby:

Oznamování a úroveň blokování:

☒ Při blokování automaticky otevíraného okna přehrát zvuk

☒ Při blokování automaticky otevíraného okna zobrazit oznamovací pruh


Úroveň blokování:

[Další informace o blokování automaticky otevíraných oken](#)

Zvolte Upřesnit.


Pro stahování pdf dokladu o výplatě podpory je nutné zkontrolovat následující nastavení. Volba „Neukládat šifrované stránky na disk“ nesmí být zaškrtnuta.

Poté zkontrolujte, jestli máte zaškrtnuté pouze protokoly TLS 1.0.




Instalace certifikátu s privátním klíčem


Zkontrolujte přítomnost vašeho privátního klíče v záložce Obsah – Certifikáty.




Pohled na správně nainstalované certifikáty s privátním klíčem PostSignum a I.CA




Pokud certifikát nemáte nainstalovaný, postupujte dle následujících kroků. Klikněte na Importovat.




Další



Zvolte procházet.



- 1 Vpravo dole vyberte volbu „Výměna osobních informací (*.pfx,*.p12)“
- 2 V levé části klikněte na Počítač
- 3 Do vyhledávacího pole napište *.pfx a zmáčkněte klávesu Enter. Chvilí počkejte, než se prohledá celý Váš počítač a budou nalezeny certifikáty s privátním klíčem. V našem případě byl certifikát uložen na ploše
- 4 Klikněte/vyberte Váš certifikát
- 5 Klikněte na Otevřít



Zadejte Heslo a zaškrtněte volbu jako exportovatelný - Další

ochraně privátních klíčů'. At the bottom right, there are three buttons: '< Zpět', 'Další >' (highlighted with a red rectangle), and 'Storno'." data-bbox="113 96 760 513"/>

Průvodce importem certifikátu

Heslo

Z důvodu zajištění zabezpečení byl privátní klíč chráněn heslem.

Zadejte heslo k privátnímu klíči.

Heslo:

☐ Povolit silnou ochranu privátního klíče (pokud zvolíte tuto možnost, budete vždy při použití privátního klíče aplikací vyzváni k potvrzení akce)

☒ Označit tento klíč jako exportovatelný; později bude možné klíč zálohovat či přenést

☒ Zahrnout všechny rozšířené vlastnosti

Další informace o [ochraně privátních klíčů](#)

< Zpět **Další >** Storno

Další

úložištích certifikátů'. At the bottom right, there are three buttons: '< Zpět', 'Další >' (highlighted with a red rectangle), and 'Storno'." data-bbox="113 543 698 920"/>

Průvodce importem certifikátu

Úložiště certifikátů

Úložiště certifikátů jsou oblasti systému, kde jsou uloženy certifikáty.

Systém Windows může automaticky vybrat úložiště certifikátů, nebo můžete zadat umístění certifikátu.

☐ Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu

☒ Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti

Úložiště certifikátů:

Osobní

Další informace o [úložištích certifikátů](#)

< Zpět **Další >** Storno

Dokončit

Dokončení Průvodce importem certifikátu

Certifikát bude nainportován po kliknutí na tlačítko Dokončit.

Zadali jste následující nastavení:


Úložiště certifikátů vybrané uživatelem	Osobní
Obsah	PFX
Název souboru	C:\Users\

< Zpět


Dokončit

Storno

Import proběhl úspěšně



Pohled na správně nainstalované certifikáty s privátním klíčem PostSignum a I.CA




Automatická instalace podpisové komponenty


Windows Vista není certifikovaný operační systém pro přístup do obchodního systému CS OTE. Tento návod popisuje kroky, pomocí kterých je obchodní systém CS OTE dostupný pod Windows Vista, ale pouze v 32bitovém prohlížeči. Majitelé Windows Vista 64bit musejí spouštět 32bitovou verzi prohlížeče. Bitová verze prohlížeče je rozhodující (nerozhoduje bitová verze Windows Vista).

Ověření bitové verze Internet Explorer 9

Spusťte prohlížeč Internet Explorer 9 – klikněte na ikonu Nástroje – O aplikaci Internet Explorer.



32 bitová verze Internet Exploreru 9



64 bitová verze Internet Exploreru 9



Nyní máme nastavený prohlížeč Internet Explorer pro přístup do obchodního systému OTE. Na stránkách veřejného webu OTE <http://www.ote-cr.cz/poze/technicka-podpora/nastaveni-stanice> si zkontrolujte nastavení stanice.

Chybí nainstalovat podpisovou komponentu, která je nezbytná pro zasílání dat. Kliknutím na tlačítko Podepsat vynutíte spuštění instalace podpisové komponenty.

Nastavení stanice

Červené označené položky znamenají nepodporovanou, případně chybějící, verzi či konfiguraci.


Stisknutím tlačítka „Export konfigurace stanice“ uložíte konfiguraci stanice do textového souboru. Tento log soubor pošlete na mail POZE@ote-cr.cz v případě potíží s fungováním obchodního portálu OTE. Prosím, spolu s log souborem pošlete vždy i popis problému fungováním obchodního portálu OTE spolu s printscreeny.

[Export konfigurace stanice](#)


Nastavení stanice		
Operační systém	Windows (Windows Vista)	Nepodporováno
Bitová verze OS	32bit	OK
Prohlížeč	Explorer	OK
Verze prohlížeče	9	OK
Plná verze prohlížeče	9.0.8112.16421	OK
Bitová verze prohlížeče	32bit	OK
.NET verze	.NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C	OK
Podpisová komponenta		Není instalováno

Podpisová komponenta	
Podpisový certifikát	
Výsledek podpisu	
Kliknutím na tlačítko „Podepsat“ je možné vyzkoušet podepsání dat a ověření správnosti certifikátu.	
	Podepsat


Vyskočí okno. Dejte OK.




Vyskočí tento dialog. Dejte Spustit.




Dejte Next.




Dejte Next.




Dejte Next.



Zvolte Close.



Nyní zmáčkněte klávesu F5 pro načtení změny v prohlížeči. Vyskočí dialog. Klikněte na šipku a poté zvolte Povolit na všech webech. Tímto krokem povolíte používání podpisové komponenty.



Nyní máme Internet Explorer nastavený jak pro přístup, tak i pro zasílání dat.

V tomto okamžiku doporučujeme na stránkách veřejného webu OTE vyzkoušet fungování podepisování dat. Klikněte na tlačítko Podepsat.

Nastavení stanice

Červené označené položky znamenají nepodporovanou, případně chybějící, verzi či konfiguraci.


Stisknutím tlačítka „Export konfigurace stanice“ uložíte konfiguraci stanice do textového souboru. Tento log soubor pošlete na mail POZE@ote-cr.cz v případě potíží s fungováním obchodního portálu OTE. Prosim, spolu s log souborem posílejte vždy i popis problému fungováním obchodního portálu OTE spolu s printscreeny.

[Export konfigurace stanice](#)

Nastavení stanice		
Operační systém	Windows (Windows Vista)	Nepodporováno
Bitová verze OS	32bit	OK
Prohlížeč	Explorer	OK
Verze prohlížeče	9	OK
Plná verze prohlížeče	9.0.8112.16421	OK
Bitová verze prohlížeče	32bit	OK
.NET verze	.NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C	OK
Podpisová komponenta	Logica PKI .NET 32bit	OK

Podpisová komponenta	
Podpisový certifikát	
Výsledek podpisu	
Kliknutím na tlačítko „Podepsat“ je možné vyzkoušet podepsání dat a ověření správnosti certifikátu.	
Podepsat	

Vyberte Váš certifikát a klikněte na OK.



Na níže uvedeném obrázku vidíte úspěšný test podepsání dat Vaším certifikátem.

Nastavení stanice

Červené označené položky znamenají nepodporovanou, případně chybějící, verzi či konfiguraci.

Stisknutím tlačítka „Export konfigurace stanice“ uložíte konfiguraci stanice do textového souboru. Tento log soubor pošlete na mail POZE@ote-cr.cz v případě potíží s fungováním obchodního portálu OTE. Prosím, spolu s log souborem posílejte vždy i popis problému fungování obchodního portálu OTE spolu s printscreeny.

Export konfigurace stanice

Nastavení stanice		
Operační systém	Windows (Windows Vista)	Nepodporováno
Bitová verze OS	32bit	OK
Prohlížeč	Explorer	OK
Verze prohlížeče	9	OK
Plná verze prohlížeče	9.0.8112.16421	OK
Bitová verze prohlížeče	32bit	OK
.NET verze	.NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C	OK
Podpisová komponenta	Logica PKI .NET 32bit	OK


Podpisová komponenta	
Podpisový certifikát	- Subject: C=CZ, O=OTE, a.s. [REDACTED], OU=13, CN=Rostislav Buchta/serialNumber=[REDACTED] - Not before: Apr 15 10:56:11 2013 GMT - Not after : Apr 15 10:56:11 2014 GMT - Serial number: [REDACTED] - Issuer: C=CZ, [REDACTED], CN=PostSignum Public CA 2
Výsledek podpisu	OK

Kliknutím na tlačítko „Podepsat“ je možné vyzkoušet podepsání dat a ověření správnosti certifikátu.

Podepsat

První přihlášení do obchodního portálu CS OTE

Přihlaste do obchodního systému CS OTE <https://portal.ote-cr.cz/> . Vyberte Váš certifikát a klikněte na OK.



Nyní jste se přihlásili do obchodního systému CS OTE

